

Installation de sPAIEctacle

Mac OS X

Notice d'installation du CD Rom sPAIEctacle

Configuration informatique minimale Mac OS

- Mac OS X.3.9 et supérieur • Mémoire RAM minimum : 512 Mo.

Pour vérifier votre version système Mac OS et la mémoire RAM intégrée, cliquer sur le menu  dans le coin supérieur gauche de l'écran et choisir "A propos de ce Mac".

 Une mise à jour de sPAIEctacle est prévue au milieu de l'année 2011 : les ordinateurs devront obligatoirement être des Mac Intel en OS X 10.5 minimum.

Avertissement préalable

Ce document est destiné aux utilisateurs de sPAIEctacle effectuant une *première installation*, à partir d'un CD Rom, et partant d'un *fichier de paie vierge*.

Il concerne aussi bien les utilisateurs dits "*mono-société*" (un fichier de paie par structure) que les utilisateurs dits "*multi-sociétés*" (un seul fichier pour les paies de toutes les sociétés).

Par ailleurs, on distingue l'installation de sPAIEctacle "monoposte" (une seule personne à la fois en saisie de paie) de l'installation de sPAIEctacle "multipostes" (saisie simultanée depuis une série de postes utilisateurs). *Les installations multipostes Mac OS et Windows font l'objet d'un contrat et d'une documentation spécifique. Le document d'installation de sPAIEctacle multiposte est disponible sur le CD Rom.*

Remarque : Il est recommandé aux utilisateurs qui procèdent simplement à une réinstallation (changement de matériel par exemple), et doivent ensuite réouvrir un fichier de paie sPAIEctacle déjà existant, de se référer à une documentation de mise à jour dans une nouvelle version, dont les indications seront plus adaptées. On peut télécharger cette documentation sur le site www.spaiection.com en consultant la page de téléchargement de la dernière version en cours.

1 Installation de sPAIEctacle sous Mac OS X


L'installateur va créer un dossier sPAIEctacle contenant :

- un sous-dossier "sPAIEctacle xxx" contenant notamment l'application "sPAIEctacle xxx" ("xxx" sera le numéro de la version gravée sur le CD Rom. Par exemple : sPAIEctacle 4.4.4),
- dans sPAIEctacle xxx, un dossier "Outils xxx" contenant les outils suivants : 4D Tools,
- un dossier "Documentation" contenant les manuels et fiches techniques du logiciel,
- un dossier "Etats traitement de texte" contenant notamment des modèles de contrats et d'états rapides.

✓ Insérer le CD Rom sPAIEctacle dans le lecteur. L'icône du CD Rom s'affiche sur le bureau. Double-cliquer sur cette icône pour ouvrir le CD Rom.

✓ Double-cliquer sur l'icône  de l'installateur. Une fenêtre "GHS" s'ouvre. Cliquer sur *Continuer*.


✓ Dans la fenêtre suivante, valider la convention d'utilisation du logiciel en cliquant sur *Oui*.



La fenêtre suivante vous propose par défaut *Installation Standard*, c'est à dire une installation complète du logiciel. Conserver ce choix.

✓ Cliquer sur le bouton *Installer*.

(Exemple pour sPAIEctacle 4.3 - Mac OS X)



Une nouvelle fenêtre *Choisissez un dossier* apparaît, permettant de choisir l'emplacement du dossier sPAIEctacle qui va être créé.

✓ Sélectionner l'emplacement souhaité, par exemple le disque dur, le dossier *Applications* ou tout autre.


✓ Cliquer sur le bouton *Choisir*

Le programme d'installation s'exécute, puis signale la fin de l'installation par un message.

✓ Cliquer alors sur *Quitter* pour quitter le programme d'installation.

Vous pouvez créer un alias de *sPAIEctacle xxx* dans le dock de l'ordinateur pour faciliter son lancement.

✓ Sélectionner le dossier contenant le dossier sPAIEctacle, puis le dossier sPAIEctacle xxx

✓ Faire glisser l'icône  l'application dans le dock et lâcher : l'alias est créé.


L'installation est terminée. Vous allez maintenant créer un fichier de paie vierge.

2 Création du fichier de paie

On va à présent créer un "fichier de données", c'est à dire un fichier de paie vierge.


- ✓ Double cliquer sur l'alias  que vous aurez créé.

Une fenêtre "Ouvrir un fichier de données" apparaît.




- ✓ Cliquer sur le bouton *Nouveau...*

Une fenêtre *Créer un fichier de données...* s'ouvre.



- ✓ *Enreg sous* : le logiciel propose en nom de fichier "sPAIEctacle.data". On peut en taper un autre, par exemple "paies en cours.data", plus facile à identifier par la suite.
- ✓ *Où* : Par défaut, le fichier va s'enregistrer dans le sous-dossier *sPAIEctacle xxx*. On peut utiliser la liste déroulante pour changer de dossier.


- ✓ Cliquer sur le bouton *Enregistrer*.



Une fenêtre *Nouveau fichier de données* s'ouvre.

Installation d'un nouveau fichier de données est déjà coché.

- ✓ Valider avec OK. Le fichier se crée.



✓ Dans la fenêtre suivante, saisir les informations communiquées par le service commercial dans les différents champs correspondants.

✓ Validez avec OK.

Remarque : le numéro de série qui vous a été communiqué dépend notamment des champs *Licence accordée* à et *Raison sociale* tels qu'imprimés sur le courrier commercial. Toute différence dans la saisie de ces champs (majuscule/minuscule, espace, accent) peut entraîner le rejet du numéro de série. En ce cas, recommencez en vérifiant votre saisie de tous les champs.

Vous pouvez à présent débuter votre travail, en poursuivant notamment avec le document "*Personnalisation de votre paramétrage*" joint au CD Rom. A la prochaine ouverture de sPAIEctacle, vous entrerez directement dans votre fichier de données.

Documentation sPAIEctacle

Durant l'installation de sPAIEctacle, un sous dossier *Documentation* s'est créé sur le disque dur, dans le dossier sPAIEctacle. Ce dossier est également disponible sur le CD Rom. Il contient :

- un manuel "Prise en main" pour une première approche pratique du logiciel,
- une fiche "Nouveautés" contenant le détail des nouvelles fonctionnalités de la version,
- un manuel de référence.

Sur le site sPAIEctacle www.spaiectacle.com, on trouve dans l'Espace Clients :

- Une F.A.Q (Foire Aux Questions) répondant aux questions les plus fréquentes,
- Les courriers Privilège permettant de paramétrer les évolutions législatives,
- Des "Fiches Solution" recensant des paramétrages spécifiques dans sPAIEctacle et expliquant des points précis de législation.

Remarques générales sur le fonctionnement de sPAIEctacle

- **sPAIEctacle s'ouvre à partir de l'application** (ou son raccourci bureau), non à partir du fichier de données.
- **Le logiciel mémorise le nom et l'emplacement du fichier de paies.** Dans des conditions d'utilisation normale, le fait de lancer l'application ouvre donc directement le dernier fichier de paies utilisé.
- Pour **passer d'un fichier de paie à un autre** lorsqu'on en a plusieurs :
 - avec le menu *Fichier - Ouvrir* lorsqu'on est déjà dans un fichier de paie,
 - ou en maintenant la touche ALT enfoncée pendant qu'on lance l'application sPAIEctacle. Une fenêtre *Ouvrir un fichier de données...* apparaît. On doit naviguer pour sélectionner le fichier à ouvrir. Cette manipulation efface généralement le chemin mémorisé lors de la dernière ouverture d'un fichier de paie.
- **Un fichier de paie sous Mac est en deux parties** : un fichier de type "fichier de données" avec extension **.4dd** et un fichier de type "ressources du fichier" dont le nom est strictement le même, avec une extension **.4dr**. Les deux fichiers sont rangés au même endroit.
- On peut si on le souhaite **déplacer et renommer un fichier de paie**. Il faut renommer à l'identique, sauf pour l'extension, le fichier de données (.4dd) et de ressources (.4dr).
A l'ouverture suivante du logiciel, il faudra choisir le fichier de paie dans la fenêtre de navigation *Ouvrir...*
- On peut **connaître le nom et de l'emplacement du fichier de paie** ouvert à l'écran : dans le menu *sPAIEctacle*, choisir *A propos de sPAIEctacle* puis cliquer sur le mot *Données*.