


Installation de sPAIEctacle

Windows

Configuration informatique minimale Windows

- Windows XP, Vista ou Seven • Mémoire RAM minimum : 1 Go.

 Pour vérifier votre version système Windows et la mémoire RAM intégrée, ouvrir le menu *Démarrer*, choisir *Panneau de Configuration* puis *Système et Maintenance* et choisir *Système*.

Avertissement préalable


Ce document est destiné aux utilisateurs de sPAIEctacle effectuant une *première installation* et partant d'un *fichier de paie vierge*.


Il concerne aussi bien les utilisateurs dits "*mono-société*" (un fichier de paie par structure) que les utilisateurs dits "*multi-sociétés*" (un seul fichier pour les paies de toutes les sociétés).

Par ailleurs, on distingue l'installation de sPAIEctacle "monoposte" (une seule personne à la fois en saisie de paie) de l'installation de sPAIEctacle "multipostes" (saisie simultanée depuis une série de postes utilisateurs). *Les installations multipostes Mac OS et Windows font l'objet d'un contrat et d'une documentation spécifique.*

Remarque : Il est recommandé aux utilisateurs qui procèdent simplement à une réinstallation (changement de matériel par exemple), et doivent ensuite réouvrir un fichier de paie sPAIEctacle déjà existant, de se référer à une documentation de mise à jour dans une nouvelle version, dont les indications seront plus adaptées. On peut télécharger cette documentation sur le site www.spaiectacle.com en consultant la page de téléchargement de la dernière version en cours.

1 Installation de l'application sPAIEctacle

- ✓ Rendez vous sur le site de sPAIEctacle dans l'espace Téléchargement et cliquez sur "Autres versions" : <http://www.spaiectacle.com/telechargement-archives.php3>
- ✓ Cliquez sur le lien sPAIEctacle 5.0β pour Windows : un fichier nommé sPAIEctacle50b.install.exe se télécharge.
- ✓ Double-cliquez sur l'icône  de l'installateur. Cliquez sur le bouton *Oui* pour accepter la convention d'utilisation du logiciel.
- ✓ Il convient à présent de sélectionner le répertoire dans lequel l'application sPAIEctacle va être installée.




Cliquer sur le bouton *Parcourir* si vous souhaitez modifier l'emplacement proposé par défaut. Nous vous conseillons toutefois d'accepter le répertoire proposé.

- ✓ Cliquer sur le bouton *Suivant* puis de nouveau sur le bouton *Suivant* pour lancer l'installation.

Le programme d'installation s'exécute, puis signale la fin de l'installation par un message.

- ✓ Cliquer alors sur *Fermer* pour quitter le programme d'installation.

L'installateur a créé un dossier sPAIEctacle contenant un sous-dossier "sPAIEctacle 5.0" contenant lui-même notamment l'application "sPAIEctacle 5".


Pour faciliter le lancement de l'application sPAIEctacle 5.0 β, un raccourci  s'est créé automatiquement sur le bureau de l'ordinateur.

L'installation est terminée. Vous allez maintenant créer un fichier de paie vierge.


2 Création du fichier de paies

Nous allons à présent créer un "fichier de données", c'est à dire un fichier de paies vierge.

- ✓ Double cliquez sur l'alias .
- ✓ Cliquez sur le bouton *Créer* du message d'alerte suivant :



Une fenêtre "Créer un nouveau fichier de données 4D" apparaît.




- ✓ Emplacement : par défaut, le dossier proposé est *Database*. Il convient de modifier cet emplacement. Nous vous conseillons de le placer directement dans le dossier principal sPAIEctacle.

- ✓ *Nom du fichier* : le logiciel propose en nom de fichier "sPAIEctacle.4DD". Nous vous conseillons d'en saisir un autre, par exemple "Paies+le nom de la société", plus facile à identifier par la suite.


- ✓ Cliquer sur le bouton *Enregistrer*.

Une fenêtre *Nouveau fichier de données* s'ouvre.



Installation d'un nouveau fichier de données est déjà coché.

- ✓ Valider avec OK. Le fichier se crée.



✓ Dans la fenêtre suivante, saisir les informations communiquées par le service commercial dans les différents champs correspondants.

✓ Validez avec OK.

Remarque : le numéro de série qui vous a été communiqué dépend notamment des champs *Licence accordée* à et *Raison sociale* tels qu'imprimés sur le courrier commercial. Toute différence dans la saisie de ces champs (majuscule/minuscule, espace, accent) peut entraîner le rejet du numéro de série. En ce cas, recommencez en vérifiant votre saisie de tous les champs.

Vous pouvez à présent débiter votre travail, en poursuivant notamment avec le document "*Personnalisation de votre paramétrage*". A la prochaine ouverture de sPAIEctacle, vous entrerez directement dans votre fichier de données.

Documentation sPAIEctacle

Sur le site sPAIEctacle www.spaiectacle.com, on trouve dans l'Espace Clients :

- Une F.A.Q (Foire Aux Questions) répondant aux questions les plus fréquentes,
- Les courriers Privilège permettant de paramétrer les évolutions législatives,
- Des "Fiches Solution" recensant des paramétrages spécifiques dans sPAIEctacle et expliquant des points précis de législation.
- Un espace documentation spécifique à la version 5 dans le menu Nouveau Client.

Remarques générales sur le fonctionnement de sPAIEctacle

- **sPAIEctacle s'ouvre à partir de l'application** (ou son raccourci bureau), non à partir du fichier de données.
- **Le logiciel mémorise le nom et l'emplacement du fichier de paies.** Dans des conditions d'utilisation normale, le fait de lancer l'application ouvre donc directement le dernier fichier de paies utilisé.
- **Un fichier de paie sous Windows est en trois parties** : un fichier de type "fichier de données" avec extension **.4DD**, un fichier avec extension **.4DIndx** dont le nom est strictement le même, et un dernier fichier avec une extension **.Match**. Les trois fichiers sont rangés au même endroit.
- On peut si on le souhaite **déplacer et renommer un fichier de paie**. Il faut renommer à l'identique, sauf pour l'extension, les fichiers 4DD, 4DIndx et Match.
A l'ouverture suivante du logiciel, il faudra choisir le fichier de paie dans la fenêtre de navigation *Ouvrir...*
- On peut **connaître le nom et de l'emplacement du fichier de paie** ouvert à l'écran : dans le menu *Aide*, choisir *A propos de sPAIEctacle* puis cliquer sur le mot *Données*.